


Instalacja urządzenia SG720 serii 720SG14.... w systemie Windows 7.

Urządzenie ustawione w trybie USB_ActiveSync podłączamy do komputera.



Urządzenie jest rozpoznane jako MStar USB serial i rozpoczyna się instalacja sterownika (j.w.). Jeśli sterownik nie został zainstalowany poprawnie, pojawi się okno jak niżej:


Niepowodzenie instalacji oprogramowania sterownika urządzenia.

MStar USB Serial


✘ Nie można odnaleźć sterownika.

[Co mogę zrobić, jeśli moje urządzenie nie zostało poprawnie zainstalowane?](#)


Zamknij




W „urządzenia i drukarki” podświetlamy urządzenie
I naciskamy prawy przycisk myszy, a następnie
„właściwości”




Wybieramy zakładkę „Sprzęt” a następnie właściwości




Wybieramy „zmień ustawienia”...




... następnie zakładkę „Sterownik” i przycisk „Aktualizuj sterownik”...




... oraz „przeglądaj mój komputer ..”



Po naciśnięciu „Browse” wskazujemy na katalog j.w. Zaznaczamy także opcję przeszukiwania podfolderów. Naciskamy „Dalej”



Rozpoczyna się instalacja sterownika a po chwili okno j.w. Wybieramy opcję jak pokazano wyżej.



Po poprawnej instalacji sterownika i nawiązaniu połączenia z urządzeniem pojawi się okno Windows Media Center

... oraz okno zakończenia instalacji sterownika